

# Escorxador

```
[admin@Escorxador] > interface wireless print oid
0 ;;; Omni
  tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.3 rx-
rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.3 ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.4.3
  bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.5.3 client-
count=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.6.3
frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.7.3
  band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.3 noise-
floor=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.3 overall-
ccq=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.3

1 tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.15 rx-
rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.15
ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.4.15
  bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.5.15 client-
count=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.6.15
frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.7.15
  band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.15 noise-
floor=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.15 overall-
ccq=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.15

2 ;;; Troncal Sant Simo
  tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.2.14 rx-
rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.3.14
strength=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.14
  ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.5.14
bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.6.14
frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.7.14
  band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.8.14 tx-
rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.14 rx-
rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.14
  ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.4.14
bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.5.14 client-
count=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.6.14
  frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.7.14
band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.14 noise-
floor=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.14
  overall-ccq=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.14
```

From:

<http://wiki.legido.com/> - **Legido Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.legido.com/doku.php?id=informatica:linux:snmp:guifi.net>



Last update: **2015/04/13 20:19**

